	PROCÉDURE PRÉPARATION DE PERFUSION	MO SPI-PRE 013 v2	
		Date 02/2007	n° page 1/4

OBJET

Préparer une perfusion en respectant les règles d'asepsie et d'hygiène en vigueur afin d'administrer des solutés et/ou médicaments dans un but thérapeutique ou diagnostique, sur prescription médicale.

DOMAINE D'APPLICATION

Tous les services de soins

PERSONNEL CONCERNE

IDE et étudiants infirmiers

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

« Trions mieux » guide édité en janvier 2006 par l'ODAS

Références internes

Recommandations relatives à l'hygiène des mains


Procédure MO SPI – PRE 020 v2 de pose et surveillance du cathéter périphérique chez l'adulte

Procédure PG ENS-ENT 004 v2 relative à l'élimination des déchets d'activité de soins

ABREVIATIONS

ODAS : Observatoire des déchets d'activité de soins.

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
Référents hygiène UHLIN E. ZAWADSKI, pharmacien	02/2007	M. CAILLAUX, présidente du CLIN		O. MUNSCH, directeur qualité	





1- PRÉPARER LE MATÉRIEL

Dans tous les cas vérifier : date de péremption, limpidité du soluté l'intégrité des emballages

<u>Pour une perfusion de base (ou attente)</u>	<u>Matériel stérile :</u>	<u>Matériel non stérile</u>
Un soluté de perfusion Si adjonction de produits injectables : vérifier également la prescription et la compatibilité.	Seringue, pieu ou trocart Perfuseur, prolongateur + 1 robinet Rampe, raccords et set de transfert si nécessaire	Alcool à 70° Cotons et Compresses Collecteur à aiguilles Sacs à déchets (DASRI et DAOM)

2- AJOUTER LES ELECTROLYTES

Séparer les ampoules plastiques par leur base	
Ouvrir l'ampoule plastique à l'aide d'une <u>compresse</u> imbibée d'alcool en faisant tourner la partie supérieure	
Prélever la solution (avec ou sans trocart)	
L'injecter dans le soluté de perfusion avec le trocart	

3- AJOUTER DES MEDICAMENTS

- Décapsuler le flacon médicamenteux (enlever la capsule « flip off »)
- Imbiber le caoutchouc d'alcool à l'aide d'un coton (respecter le temps de contact)
- Adapter le set de transfert entre le flacon et le soluté
- Dissoudre le produit médicamenteux
- Le ré-injecter dans le soluté de perfusion.
- Eliminer l'aiguille de transfert dans le collecteur et le flacon médicamenteux vide dans le sac jaune.

4- ADAPTER LES RACCORDS

- Adapter le perfuseur
- Adapter le raccord avec le robinet trois voies
- Lors de l'utilisation d'une rampe de répartition, l'insérer entre le perfuseur et le raccord avec robinet 3 voies.
- Eliminer les emballages dans le sac noir

Fiche d'évaluation

PRÉPARATION DE PERFUSION

<u>SITUATION</u>	<u>OUI</u>	<u>NON</u>
La prescription médicale est respectée		
Les vérifications sont effectuées		
L'hygiène des mains est réalisée		
Les produits sont introduits en respectant les règles d'asepsie		
Les raccords sont adaptés		
La perfusion est installée		
Les déchets sont éliminés		